


CMS-10R Android Applikation Batterieoptimierung

Push Nachrichten ab CMS-10R Geräten zu Android Mobilgeräten

Damit die Push Nachrichten ab dem CMS-10R Gerät auf den Mobilgeräten visualisiert werden können, muss die «Einstellung AKKU – Stromsparen» deaktiviert sein, damit sich die App nicht in den Standby-Modus schaltet.

Um die Apps in der Liste anzuzeigen, gehen Sie zu «Einstellungen | Akku», tippen Sie auf die Menüschaltfläche (drei vertikale Punkte in der oberen rechten Ecke), tippen Sie auf «Akkuoptimierung», tippen Sie auf das Dropdown-Menü «Nicht optimiert» und wählen Sie «Alle Apps» aus. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine App aus dieser Liste zu entfernen.

1. Suchen Sie die App «ComatReleco IoT Portal», die Sie aus dem App-Standby-Modus entfernen möchten.
2. Tippen Sie auf die App «ComatReleco IoT Portal».
3. Tippen Sie im Popup auf, um «Nicht optimieren» auszuwählen.
4. Tippen Sie auf «FERTIG».



App «ComatReleco IoT Portal» aus dem Standby-Modus entfernen.

Es muss nur das «ComatReleco IoT Portal» App aus der Batterieoptimierung entfernt werden, allfällige andere Apps können belassen werden.

Auf Grund von verschiedenen Mobilgeräten (Samsung, Huawei, usw.) und Android-Versionen kann die Menüführung und Abbildung variieren.

Zusätzlich empfehlen wir im IoT Portal (<https://iot.comatreleco.com/>) unter «Verwalten / Regelmässiger Statusbericht» eine tägliche Benachrichtigung per «Push» einzurichten. Damit verhindern wir, dass das App in einen Schlafmodus geht und keine «Push» Nachrichten mehr weiterleitet.