


CMS-10R Application Android Optimisation de la batterie

Notifications depuis des appareils CMS-10R vers des appareils mobiles Android

Pour pouvoir afficher des notifications de l'appareil CMS-10R vers l'appareil mobile, le paramètre «Batterie - Economie d'énergie» doit être désactivé afin que l'application ne passe pas en mode veille.

Pour afficher les applications dans la liste, allez dans «Paramètres | Batterie», pressez le bouton de menu (trois points verticaux dans le coin supérieur droit), touchez «Optimisation de la batterie», ouvrez le menu déroulant «Non optimisé» et sélectionnez «Toutes les applications». Pour supprimer une application de cette liste, suivez les étapes suivantes.

1. Cherchez l'application «ComatReleco IoT Portal»
2. Appuyez sur l'application «ComatReleco IoT Portal».
3. Cliquez sur la fenêtre contextuelle pour sélectionner «Ne pas optimiser».
4. Cliquez sur «OK».



Supprimer l'application «ComatReleco IoT Portal» du mode veille.

Seule l'application «ComatReleco IoT Portal» doit être retirée de l'optimisation de la batterie, les autres applications peuvent être laissées.

En raison des différences entre les appareils mobiles (Samsung, Huawei, etc.) et les versions Android, la navigation dans le menu et l'illustration peuvent varier.

En outre, nous recommandons de mettre en place une notification «push» quotidienne dans le portail de l'IoT (<https://iot.comatreleco.com/>) sous «Gérer / Rapport périodique de l'état». Cela empêche l'application de passer en mode veille et de ne plus transmettre de messages «push».